





iOS系統設定(



iOS系統設定 (掃描啟用)

iOS系統設定 (掃描啟用)









點擊轉加入eSIM 選項



點擊使用二維碼

iOS系統設定 (掃描啟用)



掃描行動條碼

將電信業者的行動條碼放在方框中。 更多內容…



行動方案設定完成 你的eSIM現在已在iPhone上啟用。 完成

掃描QR Code

點擊繼續

點擊完成

iOS系統設定 (掃描啟用)



く設定	行動服務	
行動數据	ŧ.	主要 >
個人熱點	å.	關閉 >
關閉行動數 包含電子重	收據來限制所有數據服務只 8件、瀏覽網頁和推插通知	能透過 Wi-Fi 取用。 1等。
預設語音	音號碼	主要 >
SIM		
□ 士車		
> 次要		開啟

點擊已添加的eSIM



設定為LTE及打開數據漫遊



選擇已添加的eSIM

iOS系統設定 (掃描啟用)







確認APN與APN及網絡商列表中相同 eSIM設定完成可使用數據

確保已選用eSIM



iOS系統設定 (手動啟用)

iOS系統設定 (手動啟用)





〈 設定 行動服務 行動數據 行動數據選項 關閉漫遊 > 個人熱點 開閉 > 關閉行動數據來限制所有數據服務只能透過 Wi-Fi 取用, 包含電子郵件、瀏覽網頁和推播通知等。 行動方案 網路選擇 加入eSIM

點擊轉換成eSIM 選項



點擊使用行動條碼

在手機設定中進入行動服務

iOS系統設定 (手動啟用)







輸入詳細資訊

iOS系統設定 (手動啟用)



〈 設定 行動服務 行動數據 主要 > 個人熱點 關閉 > 關閉行動數據來限制所有數據服務只能透過 Wi-Fi 取用 包含電子郵件、瀏覽網頁和推播通知等。 主要 > 預設語音號碼 | 次要 開啟 >

點擊已添加的eSIM



設定為LTE及打開數據漫遊



選擇已添加的eSIM

iOS系統設定 (手動啟用)







確認APN與APN及網絡商列表中相同 eSIM設定完成可使用數據

確保已選用eSIM



APN 及

網絡商列表

(ICCID前綴8985207)

國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
韓國	SK Telecom	5G / 4G / LTE	
日本	Softbank	5G / 4G / LTE	
台灣	中華電信	4G/ LTE	
中國	中國聯通	4G/ LTE	
澳門	СТМ	4G/ LTE	
新加坡	SingTel/ Star Hub	4G/ LTE	
馬來西亞	DIGI/ Maxis	4G/ LTE	3gnet
泰國	AIS/ DTAC	4G/ LTE	
澳洲	Optus	4G/ LTE	
紐西蘭	2degree	4G/ LTE	
東埔寨	Metfone	4G/ LTE	
印尼	Indosat	4G/ LTE	
菲律賓	Globe	4G/ LTE	今 ナチル 2 の /回ご士 /士 円

^{*}部分iPhone如沒有選擇「開啟5G/4G」,在不支持5G的國家/地區會自動以3G網速使用。 建議選擇「開啟5G/4G」



APN 及

網絡商列表

(ICCID前綴8985231 / 8985211)

ICCID前綴8985231


國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
台灣	中華電信	4G/ LTE	CTExcel

ICCID前綴8985211

國家/地區	電訊商	網絡	APN
中國	中國聯通	4G/ LTE	mobile
澳門	СТМ	4G/ LTE	
香港	CSL	4G/ LTE	
新加坡	SingTel/ Star Hub	4G/ LTE	mobile
馬來西亞	DIGI/ Maxis	4G/ LTE	
泰國	AIS/ DTAC	4G/ LTE	

^{*}部分iPhone如沒有選擇「開啟5G/4G」,在不支持5G的國家/地區會自動以3G網速使用。 建議選擇「開啟5G/4G」

仍然無法上網?



與我們聯絡



仍然無法使用!!

可以用以下方法與我們聯絡









IMC香港流動數據及話音sim卡



+852 6922 7399

